





# Guide de l'utilisateur - mSupply Mobile

## Paramètres de configuration de la version Mobile

Les utilisateurs possédant les permissions appropriées peuvent accéder aux **paramètres** de configuration de la version mobile situé dans le coin inférieur droit de l'écran principal.



Cliquer sur ce bouton ouvre la fenêtre **Paramètres**. Cette fenêtre vous permet de modifier l' **URL de Synchro** et **Mot de passe Synchro** pour votre dépôt mobile, afficher l'**Explorateur Realm** et **Exportation des données** (i.e. exporter votre fichier de données).




## Modifier l'URL de synchronisation ou le mot de passe de la synchronisation


Faites attention, car la synchronisation ne fonctionnera pas si l'**URL de synchro** ou **Mot de passe**

**Synchro** ne correspond pas à ce qui est défini sur le serveur principal.


Lorsque modifié, l'avertissement suivant est affiché:



Pour que les changements se produisent, cliquez le bouton **Sauvegarder les changements**.



Lorsque vous y êtes invité, entrez à nouveau votre mot de passe pour confirmer les modifications.



## Permission de modifier les paramètres de la version mobile

Afin de pouvoir modifier les paramètres de la version mobile, l'utilisateur doit avoir la permission **Afficher/Modifier Préférences** activée pour ce dépôt mobile. Le bouton **Paramètres** sera visible la prochaine fois que l'utilisateur se connecte.

Modifier utilisateur

Utilisateur: zam

Dépôt: ZAMBAKRO (CSR-D MILITAIRE)

Général Permissions Permissions (2) **Permissions (3)** droits de connexion Infos Tableau de bord

Gestion de document

Appels d'offres

- ☒ Télécharger le document d'appel d'offres
- ☒ Télécharger le dossier d'appel d'offres
- ☒ Supprimer le document d'appel d'offres

Devis

- ☒ Télécharger le document de devis
- ☒ Télécharger le document de devis
- ☒ Supprimer le document de devis
- ☒ Modifier devis saisi par le fournisseur (via le site web)

Lignes articles (Lots de stock)

- ☒ Télécharger un document de lot
- ☒ Télécharger le document par lots
- ☒ Supprimer le document par lots

Inventaires

- ☒ Créer inventaire
- ☒ Supprimer inventaire
- ☒ Ajouter lignes d'inventaire
- ☒ Afficher lignes d'inventaire
- ☒ Modifier lignes d'inventaire
- ☒ Supprimer lignes d'inventaire
- ☒ Modifier les dates de l'inventaire
- ☒ Afficher la quantité actuelle

Dépôts virtuels

- ☒ Créer nouveaux dépôts
- ☒ Modifier infos des dépôts
- ☒ Modifier visibilité dans les dépôts

Rappels

- ☒ Modifier et supprimer les rappels qui me sont assignés

Admin

- ☒ Envoyer courriel
- ☒ Purger les anciens enregistrements
- ☒ Afficher le journal
- ☒ Définir le stock de début d'année
- ☒ **Afficher/modifier les préférences**
- ☒ Exporter & importer
- ☒ Sauvegarder fichier de données

Actifs

- ☒ Afficher les actifs
- ☒ Ajouter/modifier les actifs
- ☒ Configurer les actifs

Budgets des clients

- ☒ Ajouter/importer budgets clients
- ☒ Modifier/supprimer budgets clients

Enregistrement

- ☒ Ajouter / modifier les enregistrements
- ☒ Modifier l'état d'enregistrement

Requisitions

- ☒ Voir commandes
- ☒ Créer et modifier des commandes
- ☒ Administrer les demandes de type de rapport finalisées

Supplier Hub

- ☒ View and edit supplier hub details

Tout Copier Coller Supprimer Annuler OK

Précédent: [La caisse enregistreuse](#)

Retour à la page d'accueil: [Guide de l'utilisateur - mSupply Mobile](#)

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user\\_guide:mobile\\_settings?rev=1583983743](https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:user_guide:mobile_settings?rev=1583983743)

Last update: 2020/03/12 03:29

